

# 重大改动:

- 1.9.9 初版,实现串口助手,步进电机控制,GSM 调试功能
- 2.0.2 添加 PID 调试助手功能
- 3.0.0 更换底层串口驱动,不使用 Labview 的 VISA 驱动,改为 PComm Lite,界面更新

#### 串口助手:

- ▶ 添加功能:
- 添加保存文本接收框数据到文件功能
- 添加加载文件到文本发送框功能
- 添加 DTR, RTS 控制
- 添加自动插入校验码,校验码可选负校验和,校验和,异或校验,固定字节校验,插入位置可任意设置
- 添加可选自动清空数据
- ▶ 优化功能:
- 优化 HEX 显示只能 16 位显示
- 默认的分包显示时间间隔改为 30ms
- 默认自动发送时间间隔改为 30ms

#### 3.0.1- 添加 release notes 说明

## 3.0.2- 串口助手

- ▶ 优化功能:
- 接收文本框使用鼠标滚轮控制
- "打开串口"按钮颜色更改

## 3.1.0- 网络助手

➤ 新增网络调试助手,支持 TCP/IP、UDP 通信

## 3.2.0- 串口助手

▶ 新增刷新按钮

#### 3.2.1- PID 调试助手

- ▶ 修正 bug, 启动电机按钮发送校验码错误
- > 添加可用例程提示
- ▶ 修改绘图控制区的布局

# 3.2.2- PID 调试助手

▶ 添加多通道支持,可以同时显示 3+1 个通道波形,其中一个通道是目标值,由 PID 调试助手设定

## 3.3.0- Modbus Master

- ➢ 添加 Modbus Master 助手
- ▶ 支持 RTU 和 ASCII 模式通信
- ▶ 具有接收帧分析,可用于测试从机
- ▶ 支持自动插入校验码,CRC-16/LRC
- ▶ 可设定轮询间隔时间,超时时间



## 版本说明:

- <.exe 可执行文件>-- 不带 VISA 驱动的不可安装版本,只有可执行文件,适合已经安装过 VISA 驱动的电脑进行使用
- **<无驱动安装版>** -- 不带 VISA 驱动的可安装文件,适合已经安装过 VISA 驱动的电脑进行使用以上两个版本比较适合开发人员使用.
- <完整安装版> -- 带有 VISA 驱动的完整安装版本,可以在没有安装 labview 和 VISA 驱动的电脑上使用.

3.0.0 以上版本不需要 VISA 驱动,只有一个安装包。

环境要求: Window 系统,主要测试环境: Windows 7/Windows 10

### 已知问题:

在客户 Win7 电脑上软件字体大小显示异常,测试用电脑上无此现象,有待解决。

